

Trasferimento quadri d'impresa, lavoro autonomo ed Irap in Unico

Nei Redditi è possibile trasferire i dati dalla contabilità tenuta nella procedura MULTI, in modo da avere una compilazione automatica dei quadri di reddito.

Impostazioni preliminari

- Per chi utilizza il PDC STANDARD l'installatore è presente all'interno dell'installatore **MULTI**, dopo aver eseguito l'installazione del programma si dovrà eseguire il comando **CARSTD** dalla procedura **MULTI** e il comando **CPESTD** dalla procedura **REDDITI**, chi non ha il pdc standard dovrà personalizzare i conti per il trasferimento nella scelta **TRA740-750-760** scelta 1.
- Verificare, in **MULTI**, che siano impostati ad "**S**" i righe della cartella **CESPITI** – "*Emissione movimenti contabili vendita del cespite*" e della cartella **MSITS** – "*Utilizzo % indetraibilità piano dei conti*" della Tabella "**Personalizzazione generale procedura**" (**TABE97**).
- In **DIRE17**, impostare ad "**S**" il campo "*% indeduc. / non imponib. ai fini IRAP*", nella Tabella "**Personalizzazione procedura**" (**PERSPRO4/5/6**), folder "**Flag trasferimento**".
- Se si utilizza la procedura **CESPITI** di **MULTI**, verificare che sia stato impostato ad "**Importo da cespiti**" il flag "*Tipo calcolo beni strumentali*" della Pag.10 (Numerazioni, Date, Indici) di **ANADITTE**.
- Per generare le eccedenze delle manutenzioni e riparazioni in automatico, eseguire da **MULTI** il comando **GMANRIP** con generazione del cespite. Questa funzione consentirà la compilazione automatica dei prospetti pluriennali nel quadro di impresa.
- Chi utilizza in **MULTI** la procedura **LEASING**, eseguire, tramite la scelta **2** "**Generazione scritture contabili**", la generazione definitiva dei movimenti di leasing e risconti.
- Eseguire le procedure **CESP2** in modalità definitiva con emissione dei movimenti contabili e **RISCONTI** sempre in modalità definitiva.
- Per la compilazione del prospetto delle società non operative, obbligatorio per le società di capitali e per le società di persone, eseguire, da **MULTI**, il comando **SOCCOM** e bloccare il prospetto.
- Per trasferire dalla procedura **PAGHE** le deduzioni di lavoro dipendente e l'ammontare delle retribuzioni nel quadro IRAP dovranno eseguire da **PAGHE** il comando **STIRAP** (indicare in **AZIE** il codice **MULTI**).
Per il trasferimento del quadro **LM** "**Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**" eseguire il comando **CONMIN** da **MULTI**, scelta "**Calcolo contribuenti minimi o imprenditoria giovanile**" e bloccare il relativo prospetto. Non è necessario per i foretari che compilano la sez. II del quadro LM.
- Eseguire quindi, dalla procedura **DIRE17**, il comando **TRA740/TRA750/TRA760** per il trasferimento dei quadri di impresa, del lavoro autonomo, IRAP e multiattività.

TRA740/750/760 - trasferimento quadri da contabilità

Per poter effettuare il trasferimento dati dalla contabilità ai quadri della dichiarazione dei redditi occorre selezionare la scelta **TRA740 - TRA750 - TRA760** a seconda della dichiarazione che si sta predisponendo. Il trasferimento è attivo solo se nell'anagrafica dichiarante è stato indicato il "Codice contabile" (della procedura **MULTI**) e se nella Tabella di "**Personalizzazione procedura**" è indicato "S" nel campo "**Collegamento MULTI**", presente nel folder "Flag trasferimento".

NOTA BENE

È comunque necessario che i quadri siano singolarmente richiamati a video con l'apposito programma di gestione, sia al fine di controllare che il travaso sia andato a buon fine, sia al fine di confermare i calcoli negli stessi, cosicché possa essere aggiornato il quadro di liquidazione.

Per Unico PF, Unico SP ed Unico SC/ENC è possibile eseguire all'interno dei quadri d'impresa (**RF, RG, RE** per **UNICO PF** e **SP** e **RF, RS, RF bis, RG bis** per **UNICO SC/ENC**) il trasferimento dei dati dalla contabilità per il singolo quadro.